目次

1.	•	ア	プリケーションについて	1
2.		各村	機能についての説明	2
	2.1	1.	ヘッダー機能	2
	2.2	2.	メインツール機能	4
	2.3	3.	チェックボックス	5
	2.4	4.	元に戻す、やり直し機能	5
	2.5	5.	詳細設定機能	6
3.		選扎	択機能についての詳しい説明	7
4.		線の詳細編集機能についての詳しい説明		
5.	•	触知記号機能についての詳しい説明		
6.	•	距離間チェック機能10		
7		章見などの連絡先 1		


1. アプリケーションについて

このアプリケーションは駅などの施設の構内触地図データを容易に作成することを目的として開発しました.

必要なもの

- インターネット環境
- ブラウザ: Google Chrome (2018 / 11 /24 時点での最新版)

現在(2018/11/24 時点)、ブラウザは Google Chrome のみにしか対応しておりません、 他のブラウザではアプリケーションの使用はできません.



2. 各機能についての説明

2.1. ヘッダー機能

機能	内容
◇≠ → → ♪ ▷ 目目 → △	このアプリで作成した SVG データを読み込み、
続きから開始	続きから触地図作成を行うことができます.
画像ファイル選択	画像ファイルを選択し、描画領域上に表示させます.
回隊ノアイル選択	※PDF には対応しておりません.
	PNG 形式でダウンロードする場合のサイズを A4 または B4 の
A4 B4	いずれかで選択できます.
	※描画領域上の枠が 紫色 (A4)、緑色 (B4) で変化します
横縦縦	PNG 形式でダウンロードする場合に横向き、または縦向きの
1英 利比	いずれかで選択できます
いからし点字	 点字フォントを「いからし点字」(渡辺研究室作成)、
ライトハウス点字	「ライトハウス点字」のいずれかで選択できます.
3117(3X)(()	どちらのフォントも事前にダウンロードしておいてください。
SVG PNG	SVG、PNG のダウンロード
取扱説明書	取扱説明書の表示

2.2. メインツール機能

機能名	内容
	描画領域上の各要素を選択することができます. 選択中の
選択	要素に対しては様々な操作を行うことができます.
	(「3.選択機能についての詳しい説明」を参照).
線の詳細編集	ペン機能で描画した線を詳細に編集できます.
画像選択	選択機能と同様の操作を画像に対してのみ行います.
	描画領域上で左クリックすることで線を描画できます. Ctrl
線	キーを押したままにすると一定角度で線を描画できます.
市沙区	Enter キー、または右クリックメニューから「線の描画終了」
	で描画を終了します.
四角形	四角形を作成できます。
円	円を作成できます。
文字・記号	JIS で標準化されている触知記号と墨点字を追加します
距離間チェック	「6.距離間チェック機能」でご説明.

2.3. チェックボックス

機能名	内容
✓ 描画要素	画像以外の要素を非表示にします.
☑ 画像	画像を非表示にします.
✔ グリッド線	グリッド線を表示させます.
✓ 点訳	点字を日本語に変換します.

2.4. 元に戻す、やり直し機能

機能名	内容
(5)	元に戻します.Ctrl キー+Zキーでも同じ操作が行えます.
С	やり直します.Ctrl キー+Y キーでも同じ操作が行えます.

2.5. 詳細設定機能

機能	内容
実線点線	実線、点線に変更できます.
線幅 1 mm 初期値	線の幅を変更できます. (デフォルトは 1mm)
墨字 16 pt 初期値	墨字の大きさを変更できます. (デフォルトは 16pt)
点字 18 pt 初期値	点字の大きさを変更できます. (デフォルトは 18pt)
レイヤー 最前面 一 前面 一 1	選択している要素のレイヤー(重ね順)を
背面 」 最背面 ↓	変更します.
塗りつぶし なし ///	線、円を描くときに模様で塗りつぶします.
塗りつぶし なし /////	選択している線、円を模様で塗りつぶします.
	選択機能で選択中のボックスの横幅、縦幅の大きさで
幅 : 24.87 mm 高さ : 25.88 mm	す. 値を変更することで拡大縮小も行えます.(縦横比
	は維持されます)

3. 選択機能についての詳しい説明

選択機能は要素を選択状態にして様々な操作を行えます.

機能	操作方法
移動	選択ボックスをドラッグ.
19 至)	またはカーソルキーで細かく移動.
拡大縮小	●をドラッグ.選択ボックスで角に位置する●は縦横比が維持.
回転	○をドラッグ. ctrl キーを押したまま操作すると一定角度で回転.
コピー	右クリックメニューから「コピー」を選択.
	または Ctrl キー + C キー
 貼り付け	右クリックメニューから「貼り付け」を選択.
עוניו כי חג	または Ctrl キー + V キー.
削除	右クリックメニューから「削除」を選択.
יגא נכו	または Delete キー.

4. 線の詳細編集機能についての詳しい説明

線の詳細編集機能は描画した線を詳細編集できます.編集したい線を選択すると線色が赤に変化し、緑色の四角(ノード)が表示されます.線とノードをクリック(青色に変化)し、ドラッグすることで、線の編集が行えます.


機能	操作方法
複数選択	Shift キーを押しながら線またはノードを選択
線の垂直・水平化	線を選択した状態(青色)で右クリックメニュー
像の垂直・水干化	から「線の垂直・水平化」を選択.
ノードを追加	線の上でダブルクリック.
	結合したい2つのノードを選択した状態(青色)
ノードを結合	で右クリックメニューから「端点ノードを結合」
	を選択.
カーソルキー	選択した状態(青色)の線、ノードを細かく移動
ノードを削除	対象ノードをダブルクリック、または delete キー、
ノードで削除	または右クリックメニューから「削除」
線を削除	delete キー、右クリックメニューから「削除」

5. 触知記号機能についての詳しい説明

用意している触知記号は JIS で標準化されたものです.

記号	名称
>	階段(とがったほうが上階)
\triangleright	エスカレータ(とがったほうが上階)
\rightarrow	進行方向、方位など
	改札
—	縮尺
墨字	点字などを日本語で説明する墨字です。
	点字はひらがなのみを受け付けます。
⊘ てんじ	また、濁音、拗音、数府などは自動的に
	点字での表現に変換されます。

6. 距離間チェック機能



7. 意見などの連絡先

ご意見、ご不明な点がありましたら以下のメールアドレスに お気軽にご連絡ください.

メール:f18c119a@mail.cc.niigata-u.ac.jp